

SKJBackup

Sisällysluettelo

- [SKJBackup](#)
- [Asennus](#)
- [Varmuuskopiointi](#)
- [Muuta](#)

SKJBackup

SKJBackup on varmuuskopiointia helpottava työkalupaketti. Asennuksen (2 min) jälkeen ohjelma varmuuskopioi aina automaattisesti kun USB-muisti asetetaan koneen USB-porttiin.

Lataus: [SKJBackup](#)

Asennus

1. Pura ZIP-tiedosto haluamallesi USB-tikulle
2. Käynnistä SKJBackup-hakemistosta INSTALL
3. Vastaa OK
4. Määritä SKJBackup\backup.lst -tiedostoon (esim Notepadillä muokaten) halutut varmuuskopiohakemistot
5. Tallenna tiedosto ja poista tikku sisästä

Huom, asennus muuttaa USB-levyn nimen nimelle 'SKJBACKUP'. Ohjelma suorittaa automaattikäynnistyksen ainoastaan tikulle jonka levynimenä on 'SKJBACKUP'.

Varmuuskopiointi

1. Laita USB-tikku sisään, varmuuskopiointi käynnistyy automaattisesti
2. Tarkasta että varmuuskopioruudun viimeisellä rivillä lukee
3. : Everything ok.
4. : Mikäli ei lue, varmista että varmuuskopiotikulla on riittävästi tilaa
5. Varmuuskopiointin jälkeen ota USB-tikku pois

Muuta

Oletuksena varmuuskopiointiluettelossa (backup.lst) on polut

- C:\WINSKJ
- C:\RAHAXI
- C:\MANISON

Ohjelma luo \SKJBackup\Backups -hakemistoon varmuuskopiot zip-tiedostoina nimeten ne:

- SKJBackup-VP PP.KK.VVVV#KONEEN_NIMI#RAND.zip
- VP=Viikonpäivä - pp=päivä, kk=kuukausi, vvvv=vuosi

Windowsin autorun-toiminto on hyvä ottaa pois päältä (myös muista syistä).

- <http://support.microsoft.com/kb/967715>